

# nano

Editor cli, movido a teclas de atalho



## Sintaxe:

**^** Representa (CTRL)

**M** Representa (ALT)

**^X (F2)** Fecha o buffer do arquivo atual / Sai do nano  
**^O (F3)** Escreve o arquivo atual no disco  
**^R (F5)** Insere outro arquivo no atual

**^W (F6)** Procura por um texto ou uma expressão regular  
**^\ (M-R)** Substitui um texto ou expressão regular  
**^K (F9)** Recorta a linha atual e guardá-la no buffer-de-transferência  
**^U (F10)** Cola do buffer-de-transferência para a linha atual

**^J (F4)** Justifica o parágrafo atual  
**^T (F12)** Chama o verificador ortográfico, se disponível  
**^C (F11)** Mostra a posição do cursor  
**^\_ (M-G)** Vai para linha e coluna número

**^Y (F7)** Vai uma tela acima  
**^V (F8)** Vai uma tela abaixo  
**M-\ (M-|)** Vai para a primeira linha do arquivo  
**M-/ (M-?)** Vai para a última linha do arquivo

**M-W (F16)** Repete a última pesquisa  
**M-]** Vai para o fechamento do parênteses/colchetes/chaves  
**^^ (M-A)** Marca o texto iniciando na posição do cursor  
**M-^ (M-6)** Copia a linha atual e guardá-la no buffer-de-transferência

**M-}** Avança o recuo da linha atual  
**M-{** Recua a linha atual

**M-U** Desfaz a última operação  
**M-E** Refaz a última operação desfeita

**^B (Left)** Volta em um caractere  
**^F (Right)** Avança em um caractere  
**^← (M-Space)** Retrocede em uma palavra  
**^→ (^Space)** Avança em uma palavra  
**^A (Home)** Vai para o início da linha atual  
**^E (End)** Vai para o fim da linha atual  
**^P (Up)** Vai para a anterior linha  
**^N (Down)** Vai para a próxima linha  
**^↑ (M-7)** Vai para o bloco de texto anterior  
**^↓ (M-8)** Vai para a próximo bloco de texto  
**M-( (M-9)** Vai para o início do parágrafo; depois para o parágrafo anterior  
**M-) (M-0)** Vai para o fim do parágrafo; depois para o próximo parágrafo  
**M-- (M-\_)** Rola uma linha acima sem o cursor  
**M-+ (M-=)** Rola uma linha abaixo sem o cursor

**M-< (M-,)** Troca para o buffer de arquivo anterior

**M-> (M-.)** Troca para o próximo buffer de arquivo

**M-V** Insere caractere(s) literalmente

**^I (Tab)** Insere um caractere tabular na posição do cursor

**^M (Enter)** Insere quebra de linha na posição do cursor

**^D (Del)** Apaga o caractere sob o cursor

**^H (Bsp)** Apaga o caractere a esquerda do cursor

**M-T** Recorta do cursor até o fim da linha

**M-J** Justifica o arquivo inteiro

**M-D** Conta o número de palavras, linhas e caracteres

**^L** Atualiza (re-desenha) a tela atual

**^Z** Suspende o editor (se a suspensão estiver habilitada)

**^]** Tenta e completa a palavra atual

**M-3** Comenta/descomenta a linha atual ou linhas marcadas

**M-X** Modo ajuda habilitado/desabilitado

**M-C** Mostra da posição do cursor constante habilitado/desabilitado

**M-O** Uso de mais de uma linha para edição habilitado/desabilitado

**M-S** Rolagem suave habilitado/desabilitado

**M-\$** Ajuste suave de linhas compridas habilitado/desabilitado

**M-#** Numeração de linha habilitado/desabilitado

**M-P** Mostra espaços vazios habilitado/desabilitado

**M-Y** Marcação colorida de sintaxe habilitado/desabilitado

**M-H** Tecla Home inteligente habilitado/desabilitado

**M-I** Recuo automática habilitado/desabilitado

**M-K** Recorta até o fim habilitado/desabilitado

**M-L** Ajuste rígido de linhas compridas habilitado/desabilitado

**M-Q** Conversão de tabulações para espaços habilitado/desabilitado

**M-B** Reservar os arquivos habilitado/desabilitado

**M-F** Lendo arquivo em um buffer separado habilitado/desabilitado

**M-M** Suporte ao mouse habilitado/desabilitado

**M-N** Sem conversões do formato DOS/Mac habilitado/desabilitado

**M-Z** Suspensão habilitado/desabilitado